


PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
 Registrazione del Ministero della Salute n. 21024

**AEROSOL INSETTICIDA PER INSETTI VOLANTI E STRISCANTI ED ALTRI
 ARTROPODI COME I RAGNI - PER USO DOMESTICO E CIVILE**



500 ml



**VALVOLA
 PER INSETTI
 STRISCANTI E VOLANTI**



150 ml Autosvuotante

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Deltametrina (CAS 52918-63-5)	0,0222 g
Pralletrina (CAS 23031-36-9)	0,14 g
Piperonil butossido (CAS 51-03-6)	0,94 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Contiene: Idrocarburi, C11-C13, isoalcani, <2% aromatici, acetato di etile, acetato di isoamile

Caratteristiche e campi d'impiego

TAC SPRAY® ULTRA è un insetticida pronto all'uso dotato di una rapida azione abbattente. È utilissimo per combattere **insetti volanti** (zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe), **insetti striscanti** (formiche, scarafaggi), **ragni e cimice verde**. Trova pertanto utile impiego negli ambienti domestici. **TAC SPRAY® ULTRA** può essere efficacemente impiegato in magazzini, depositi di merci alimentari, ambienti industriali in genere, abitazioni, cantine, scuole, asili, palestre, spogliatoi, caserme, cinema, teatri, sale d'attesa di stazioni ed aeroporti, mezzi di trasporto, villaggi turistici, campeggi, mense, alberghi, ristoranti, ospedali, case di cura, case di riposo ed in tutti quegli ambienti dove si renda necessaria una disinfestazione.

Dosi e modalità d'impiego

TAC SPRAY® ULTRA è destinato all'impiego in ambienti chiusi. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone.

Se necessario ripetere il trattamento in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali.

Contro gli insetti volanti (mosche, zanzare inclusa la zanzara tigre): chiudere porte e finestre e vaporizzare in continuo per 6 secondi (per una stanza di 20 m³), lasciando agire per 1 ora e, quindi, aerare il locale.

Contro gli insetti striscanti (formiche, scarafaggi): chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto sulle superfici di passaggio degli insetti (camminamenti, pavimenti, battiscopa, davanzali, sotto ai lavelli, ecc...) per 3-5 secondi per m² (pari indicativamente a 0,5-1 secondi

per metro lineare) ad una distanza di circa 30 cm. Lasciare agire per 30-40 minuti e, quindi, aerare il locale. Il prodotto può essere impiegato su superfici porose e non porose. Prima di applicare il prodotto si consiglia di effettuare una prova su una piccola superficie poco visibile.

Contro vespe, ragni e cimice verde: trattare vaporizzando direttamente sull'infestante per 0,5 -1 secondi da una distanza di 10 - 20 cm.

Per la confezione da 150 ml (autosvuotante): allontanare persone ed animali dall'ambiente da trattare e, dopo aver chiuso porte e finestre, posizionare l'erogatore verticalmente al centro dell'ambiente. Premere la valvola erogatrice e uscire dal locale. L'erogazione si completa in circa 2-3 minuti. Dopo 4 ore aerare gli ambienti trattati.

La bombola da 150 ml deve essere utilizzata in ambienti di circa 80 m² per trattamenti contro gli insetti volanti e di circa 45 m² contro gli insetti striscianti, i ragni e la cimice verde. Nel caso si rendesse necessario trattare ambienti con superfici e cubatura superiori, aumentare proporzionalmente il numero degli erogatori suddividendoli in più punti.

Articolo	Codice	Confezione
Tac Spray con valvola per insetti striscianti e volanti	1-2-400-U-500X12	Bombola da 500 ml in scatola da 12 pz
Tac Spray Autosvuotante	1-2-400-U-150X24	Bombola da 150 ml in scatola da 24 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie