

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19325

DISINFETTANTE SPRAY PER AMBIENTI E SUPERFICI

Composizione

Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio (sale quaternario d'ammonio)	0,175 g
Ortofenilfenolo	0,20 g
Composizione di olii essenziali	
Alcool isopropilico	
Coformulanti e propellenti	q.b. a 100 g

Caratteristiche

SPRAY MEDICAL è un disinfettante Spray al profumo di limone per ambienti e superfici, bombole a svuotamento totale o standard.

SPRAY MEDICAL ha una duplice azione: disinfettante grazie all'associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario d'ammonio e ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi; deodorante agisce come deodorante attivo degli ambienti, emanando anche un intenso profumo di limone.

Modalità di impiego

Erogare il prodotto mantenendo la bombola in posizione verticale. Negli ambienti erogare per 5-10 secondi ogni 100 mc. Consente di disinfettare e deodorare piccoli ambienti, studi medici, spogliatoi, armadi, siti in cui si creino odori sgradevoli. È indicato inoltre per il trattamento di impianti di condizionamento, fan coils. Il prodotto disinfetta in modo rapido anche oggetti (ad esempio telefoni, assi WC nei locali pubblici) verso i quali si prova una certa ritrosia al contatto. Indicato per la disinfezione di calzature (bowling) e materassi, cuscini (case di riposo).

Per la confezione da 150 ml a svuotamento totale: per la disinfezione di interni di auto, camion, autobus, minivan, camper, roulotte, ambulanze, auto mediche: pulire accuratamente l'abitacolo ed accertarsi che l'accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i portaoggetti, le bocchette di aerazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro antipolline. Agitare la bombola prima dell'uso e posizionarla sul pavimento, al centro dell'abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti. Prima di accedere all'abitacolo, aerarlo aprendo le portiere, rimuovendo i residui con un panno pulito.

Articolo	Codice	Confezione
Spray Medical Autosvuotante	3-1818PF011	Bombola da 150 ml in scatola da 24 pz
Spray Medical	3-1818PF08	Bombola da 400 ml in scatola da 12 pz

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie